

**FLEET
BOARD**

ISTRUZIONI PER LA NUOVA INSTALLAZIONE DI FLEETBOARD COCKPIT


DA EFFETTUARSI ENTRO IL 29/09/2018 -

SUCCESSIVAMENTE I SERVIZI FLEETBOARD NON SARANNO PIÙ UTILIZZABILI SU VERSIONI COCKPIT MENO RECENTI

NUOVA INSTALLAZIONE FLEETBOARD COCKPIT

PASSO 1

- Avviare Fleetboard Cockpit
- Nella barra di navigazione fare clic in alto su «Impostazioni» e poi su «Impostazioni»



The screenshot displays the Fleetboard Cockpit dashboard interface. At the top, a navigation bar contains the menu items 'File', 'Visualizzazioni', 'Impostazioni', and 'Guida'. The 'Impostazioni' item is highlighted with a red rectangular box, and a mouse cursor is positioned over it. Below the navigation bar, a blue header bar says 'Benvenuto!' with a help icon on the right. Underneath, there are navigation tabs for 'Dashboard', 'Servizi', and 'Admin'. The main content area features a greeting 'Buon giorno, dcaTestSuite2!' and a world map background. Several data widgets are visible: 'Consumo guida (l/h)' with a value of 22,88, 'Stile di guida' with a score of 9,55, 'In arrivo' showing a driver's arrival time, and 'Manutenzioni in scadenza' with no data present. A 'Abbonami alla newsletter' link is also visible.

NUOVA INSTALLAZIONE FLEETBOARD COCKPIT

PASSO 2

- Fare clic su «Connessione»
- Annotarsi le impostazioni riportate in «Connessione», in modo da poterle reinserire dopo la nuova installazione oppure fare uno screenshot e salvarlo
- Chiudere Cockpit

Impostazioni

immettere il testo del filtro

Connessione

Download tachimetri

Esportazione

Gestione Logistica

Sistema

Utente

Connessione

Codifica

Non utilizzare proxy

Indica proxy

Host: localhost

Porta: 8888

Rileva impostazioni proxy dal browser

Utilizza il file PAC per impostazioni proxy

Directory file PAC: Sfoglia...

Autenticazione

Nome utente:

Password:

Directory configurazione: C:\Users\sgrohe\AppData\Local\FleetBoard\FleetBoard Cockpit\configuration\proxy.config

Ripristina impostazioni predefinite

Applica

OK

Annulla

NUOVA INSTALLAZIONE FLEETBOARD COCKPIT

PASSO 3

- Scaricare il nuovo aggiornamento di Cockpit (versione 1.26.0, 28.08.2018) dalla nostra [pagina Update](#)
- Installare l'aggiornamento Cockpit e seguire le istruzioni di installazione

DOWNLOAD DEGLI AGGIORNAMENTI COCKPIT



VERSION 1.26.0 (28.08.2018)


Scarica la versione attuale di Fleetboard Cockpit.



NUOVA INSTALLAZIONE FLEETBOARD COCKPIT

PASSO 4



- Quando si presenta questo messaggio fare clic su «OK» per sostituire l'installazione Cockpit esistente con quella nuova.



NUOVA INSTALLAZIONE FLEETBOARD COCKPIT

PASSO 5


- Seguire le ulteriori istruzioni di installazione
- Quando si presenta questo messaggio fare clic sul lato destro su «No», per mantenere le impostazioni esistenti in Cockpit
- Chiudere l'installazione del Cockpit



NUOVA INSTALLAZIONE FLEETBOARD COCKPIT

PASSO 6

- Aprire il nuovo Cockpit installato
- Fare clic su «Impostazioni»



NUOVA INSTALLAZIONE FLEETBOARD COCKPIT

PASSO 7

- Configurare le impostazioni come annotato al passo 2
- Confermare con «OK»
- Ora è possibile accedere e utilizzare Cockpit come di solito

